

打刻機のセッティングと登録

Felica打刻と指静脈打刻のセッティングを行います。

1. アプリのダウンロード (Felica打刻・指静脈打刻 共通)

Felica打刻の場合はこちら

2-1. Felica打刻のセッティング

2-2. Felica打刻のためのICカード登録をする

指静脈打刻の場合はこちら

3-1. 指静脈打刻のセッティング

3-2. 指静脈打刻のための指静脈登録をする

1.アプリのダウンロード

Felica打刻または指静脈打刻に必要な「ジョブカンアプリ」を打刻機として利用するPCにダウンロードします。

※マイページでの打刻やGPS打刻のみ利用する場合、アプリダウンロードは不要です。

『TOP画面』→『機能リンク内にあるアプリダウンロード』画面を開き、①～⑤のインストール等を実行します。



Windowsアプリダウンロード

ICカードリーダー | 指静脈

WindowsPCでICカードリーダーをお使いのお客様 | 指静脈認証機器をお使いのお客様はこちら

下記を順に実施して下さい。


①ICカードリーダーを購入・レンタルする

下記をご覧のうえ、お申し込みをお願いします。
ご購入をご希望のお客様：
<http://support.jobcan.jp/hc/ja/articles/203971139>
レンタルをご希望のお客様：
<http://support.jobcan.jp/hc/ja/articles/204206459>



②NFCポートソフトウェア(Felicaポートソフトウェア)をインストールする

下記URLのインストールガイドに従ってインストールしてください。
<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felica/>



③.NET3.5 Frameworkをインストールする

下記URLからダウンロードしてインストールしてください。
<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=9596c641-325f-4661-b379-71576263479a>
(すでに入っている場合であっても、追加でインストールしても問題ありません)

④ICカードリーダーを接続してください

自動でドライバーのインストールが始まります。


⑤ジョブカンアプリをインストールする

下記のボタンをクリックしてダウンロード後、ファイルを実行してください。

ダウンロード

▼ジョブカンアプリが正常に起動しない場合の対応について

「管理者ではありません」と表示され、インストールできない場合は、ダウンロードファイルを右クリックしていただき、『管理者として実行』をおしてください。




2-1. Felica打刻のセッティング

Felica搭載のモバイルやスマートフォン、ICカードで打刻をする場合、「1.アプリのダウンロード」ページの設定がすべて完了していればFelicaリーダーを打刻用PCに接続いただき、ジョブカンアプリを立ち上げるだけで打刻が出来るようになります。

2-2. Felica打刻のためのICカード登録をする

ジョブカンアプリから、スタッフの打刻用ICカードを登録します。

- ①ICカードリーダーを接続してからジョブカンアプリを起動・ログインし、下記の画面にて[管理画面]をクリックします。



- ②管理者パスワード(アプリ起動時と同じもの)入力後、以下の画面が表示されます。登録したいスタッフの名前の右側にある、ICカードの[登録]ボタンを押してください。



- ③「ICカードをかざしてください」と表示が出たら、ICカードをICカードリーダーにかざすと登録できます。登録完了後、続けて別スタッフのカード登録をする場合は、画面左側[管理画面トップ]ボタンを押してください。

3-1. 指静脈打刻のセッティング

指静脈認証機器で打刻をする場合、別途「指静脈リーダードライバー」のインストールが必要です。

『TOP画面』→『機能リンク内にあるアプリダウンロード』画面を開き、①～⑤のインストール等を実行します。

出勤管理	シフト管理	休暇・申請管理	スタッフ管理	基本情報設定
------	-------	---------	--------	--------

▼機能リンク

Web打刻画面 本日の勤務状況 **アプリダウンロード**

▼アラート一覧

▼運営事務局からのお知らせ

Windowsアプリダウンロード

ICカードリーダー **指静脈**

WindowsPCで指静脈認証機器をお使いのお客様 ICカードリーダーをお使いのお客様はこちら

下記を順に実施して下さい。

①指静脈認証機器を購入・レンタルする

下記をご覧のうえ、お申し込みをお願いいたします。
ご購入をご希望のお客様：
<http://support.jobcan.jp/hc/ja/articles/203971139>
レンタルをご希望のお客様：
<http://support.jobcan.jp/hc/ja/articles/204206459>

②NFCポートソフトウェア(Felicaポートソフトウェア)をインストールする

下記URLのインストールガイドに従ってインストールしてください。
<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicaportsoftware.html>

③.NET3.5 Frameworkをインストールする

下記URLからダウンロードしてインストールしてください。
<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7>
(すでに入っている場合であっても、追加でインストールしても問題ありません)

④指静脈認証機器ドライバーのインストール

Windows 7/8 **ダウンロード**
Windows XP/Vista **ダウンロード**

[ヘルプページ](#)を参考にインストールしてください

⑤ジョブカンアプリをインストールする

下記のボタンをクリックしてダウンロード後、ファイルを実行してください。

ダウンロード

▼ジョブカンアプリが正常に起動しない場合の対応について

【指静脈リーダードライバーのインストール方法】

- 1.指静脈認証機器がPCに接続されていたら一度外してから再度接続し、
打刻機用PCで「指静脈リーダードライバー(「fingerAuthDriver.zip」)」をデスクトップに
ダウンロードし、zipフォルダを展開します。
※展開したフォルダ内の「H1EUSB」フォルダの中に「H1EUSB.inf」ファイルがあることをご確認ください。
- 2.PCのスタートメニューを開き、「コンピューター」 → 右クリック → 「プロパティ」 →
「デバイスマネージャー」をクリックします。
※PC環境によって表示が異なる場合がございます。
- 3.「ポート (COM と LPT)」の中に入っている
『Hitachi USB Finger Vein Biometric Authentication Unit』を探し、開きます。
※PC環境によって表示が異なる場合がございます。(『Finger Vein Module』等の表示)
- 4.「ドライバ」タブ内の「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
- 5.「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」をクリックします。
※PC環境によって表示が異なる場合がございます。
「参照」ボタンを押して、デスクトップにある『H1EUSB』フォルダを選択し、次へと進んでいくと
インストールが完了します。


以上で、指静脈打刻が出来るようになります。

念のため、指静脈認証機器を一度外してPCを再起動させ、再度機器ををPCに接続します。
「ジョブカン」アプリを起動し、機器の上部にあるランプが緑色に点灯すると『成功』です！！

3-2. 指静脈打刻のための指静脈登録をする

ジョブカンアプリから、スタッフの指静脈を登録します。

- ①指静脈認証機器を接続してからジョブカンアプリを起動・ログインし、下記の画面にて[管理画面]をクリックします。(機器のランプが緑色に点灯していることを確認してください。)



- ②管理者パスワード(アプリ起動時と同じもの)入力後、以下の画面が表示されます。登録したいスタッフの名前の右側にある、指静脈の[登録]ボタンを押してください。



- ③「指静脈登録」と表示が出たら登録する指を機器に差込み、「読み込み開始」ボタンを押して、2回登録してください。
登録完了後、続けて別のスタッフの指静脈を登録する場合は、画面左側「スタッフ登録(静脈)」ボタンを押してください。

