ジョブカン

勤怠管理

初期設定マニュアル ~休暇の運用について~

もくじ

休暇を運用する

1.	休暇を作成する	 p.4
2.	休暇の残日数を付与する	 p.8
3.	休暇を取得する	 p.9
4.	有休を自動付与する	 p.10



休暇を運用する



ジョブカン勤怠管理では、初期状態では「有休」「代休」「振休」の3つの休暇が存在します。 このほかの休暇を運用したい場合は、休暇を新しく作成できます。 この章では、休暇の作成・運用方法についてご説明します。

関連ヘルプ:休暇を作成する(作成~使用の流れ)

特別休暇名の登録



休暇・申請管理→休暇管理→特別休暇名の登録

まず、作成したい休暇の名称を登録します。

ここで登録した休暇名は「休暇タイプ名」として、<u>休暇タイプ設定</u>や<u>勤務データダウンロード</u>などで表示されます。

休暇名と休暇略称(2文字)を入力し、ページ下部の【保存】ボタンをクリックしてください。 特別休暇名は最大30個まで登録できます。

続いて、休暇タイプ設定を行います。

休暇タイプ設定



休暇・申請管理→休暇管理→休暇タイプ設定

次に、「休暇タイプ設定」から新しい休暇を作成します。
【新規休暇タイプ追加】ボタンから、新規作成画面に移動してください。

有休・代休・振休の全休(1日分の休暇)は最初から作成されています。 半休や時間休を使いたい場合は、新しい設定を作成する必要があります。

設定項目の詳しい説明は、次のページをご確認ください。



設定項目について



項目	説明
所属グループ/ スタッフ種別	作成した休暇は、この項目で選択した所属グループ /スタッフ種別の スタッフのみ申請・取得できます。
休暇タイプ	有休・代休・振休・[「特別休暇名の登録」で登録した休暇名]から 選択します。 作成した休暇は、選択した休暇タイプと同じ性質を持ちます。
	例えば「休暇タイプ:有休」を設定すれば、作成した休暇はシステム上「有休」と して扱われ、休暇日数も「休暇タイプ:有休」に付与されたものを消化します。
消化量	「その休暇を取得することによって消化される休暇日数の量」です。 まる1日の休暇であれば「全休(1日)」、午前休・午後休であれば 「0.5日」を選択します。
 	【0日·0.1日~全休(1日)·時間休】

項目	 説明							
休暇範囲	項目「消化量」で「0.1~0.9日」を選択した場合に設定可能になります。休暇の時間帯を設定します。 休暇範囲の時間が休暇時間(休暇を取った時間数)となります。 消化量「全休」「時間休」の場合の休暇時間については、 こちらのヘルプページをご確認ください。							
休暇名	休暇の名称です。 スタッフが休暇申請をする際には、この欄の名称が表示されます。 「有休(全休)」、「有休(午前休)」など、休暇範囲がわかりやすい 名称にすることをおすすめします。 ※ 半角・全角 32文字以内							
自動付与条件	オプション設定「 <u>休日出勤時に自動付与する休暇</u> 」で代休・振休を選択している場合にのみ表示されます。 休日労働をした場合に、何時間の労働で振休・代休を自動付与するかを 設定できます。							
有効期限	自動付与される振休・代休の有効期限です。 休暇タイプ「振休」「代休」を選択したときに設定可能になります。 通常、休暇の有効期限は <u>休暇付与</u> から付与する際に設定しますが、 振休・代休を自動付与する場合のみ、休暇タイプ設定で有効期限を 設定します。 有効期限の開始日・期限日は、 <u>締め日</u> を基準に決めることもできます。 適用日の【0~36・無期限】か月前【から・の締め開始日から】 適用日の【0~36・無期限】か月後【まで・の締め日まで】							
: 	適用日の 1 ∨ か月前 から ∨ 有効期限 🔾							
 	適用日の 1 * か月後 まで *							

2. 休暇の残日数を付与する

休暇付与



休暇・申請管理→休暇管理→休暇付与

休暇を取得させたりスタッフが休暇を申請したりするためには、「休暇付与」画面から前もって休暇残日数を付与する必要があります。

付与方法

「休暇タイプ」のプルダウンから残日数を付与したい休暇タイプを選択し、「表示」ボタンをクリックしてください。

ページが切り替わり、選択した休暇タイプの日数付与画面になります。



「休暇付与日数」欄に付与したい日数(小数点第3位まで可)を入力し、 付与有効期限(付与された休暇日数はこの期限内でのみ取得可能)を設定してください。 「付与」ボタンをクリックすることで、日数の付与が実行されます。

詳しい操作方法はこちらのヘルプページをご確認ください。

3. 休暇を取得する

休暇タイプごとに残日数を付与しましたら、いよいよ休暇を取得(使用)できます。 休暇を取得するには、管理者権限で使用する方法と、スタッフからの申請を承認する方法があります。

以下、それぞれご説明します。

休暇使用

出勤管理	工数管	理	シフト管理	休暇・申請管理	スタッフ管理	基本情報設定		
休暇管理	休暇申請一覧	休日出勤申請一覧	残業申請一覧	承認設定				
休暇付与	保使用 休暇履歷閲覧・	編集 休暇タイプ設定	定 特別休暇名の登録	時間休の消化量算出設定	時間休の起算日設定	有休自動付与		
休暇取得状況一覧	有休取得管理							
休暇使用								
スタッフ	1 関東 太郎							
休暇日	[2023 ▼]年 [11 ▼]月 [02 ▼]日 篇篇 有休(全休) ▼							
休暇名								
休暇範囲	18							
休暇理由								
			使用					

休暇•申請管理→休暇管理→休暇使用

管理者は「休暇使用」からスタッフに休暇を取得させることができます。 このとき、数日間の休暇であっても1日分ずつ作業する必要があります。

複数人に休暇を取得させる、休暇日が複数日に渡るなどの場合は、 パレットシフトから休暇をあてはめる方法や、休暇情報の一括登録が便利です。

休暇の申請・承認

スタッフはスタッフマイページから休暇申請を出すことができます。 休暇申請は、<u>承認設定</u>で作成した承認フローにしたがって承認・却下されます。

詳しくは以下のヘルプページをご確認ください。

- ・【PCマイページ】休暇を申請する
- 【モバイルマイページ】休暇を申請する
- ·休暇申請一覧

4. 有休を自動付与する

有休自動付与



休暇・申請管理→休暇管理→有休自動付与

「有休自動付与」機能では、勤続年数や出勤日数に応じて有休日数を自動で付与できます。

有休自動付与の設定はスタッフ種別ごとに作成します。

まだ設定をひとつも作成していない場合は、任意のスタッフ種別を選択して 設定を開始してください。

すでにひとつ以上設定を作成済みの場合、既存の設定を別のスタッフ種別向けの設定としてコピーすることができます。



「利用する」のラジオボタンを選択することで、各設定項目が表示されます。 ご希望によって各項目を設定してください。

詳しい設定方法および各項目の説明は、<u>こちらのヘルプページ</u>をご確認ください。

- ※ 有休自動付与を利用するには、入社日あるいは「<u>有休自動付与用の起算日</u>」の設定が 必須となります。
- ※ 有休自動付与は、設定完了の翌日から適用されます。
- 過去にさかのぼって付与することはできません。